

A Anleitung für Softwarewechsel und Treiberwechsel (DII 1.811 -> Decision Device Interface V1.3) unter Win2000 und WinXP

Ausgangssituation: Die DII Software ist installiert und die Industrial Control PCI Karte läuft mit einem Treiber der Software. Nun soll die Karte mit der neuen Decision Device Interface Software installiert werden.

Vorgehen:

- 1.) DIIV1811.exe starten
 - a. Wenn die DII Software schon installiert ist, fragt das System, ob die Software und alle Komponenten deinstalliert werden sollen.
 - b. Deinstallation ausführen und alle Komponenten entfernen
- 2.) Die neu Decision Device Interface Software nach Anleitung installieren
- 3.) PC Neustarten
- 4.) Die mit der DII installierende Karte steht mit einem Ausrufezeichen in dem Geräte-Manager und muss dort deinstalliert werden
- 5.) PC Neustarten oder nach neuer Hardware suchen
- 6.) Windows sollte nun den „**Hardware-Assistenten**“ für die Installation der Karte starten
- 7.) Bitte gehen Sie nun nach der Karteninstallationsanleitung, der Decision Device Interface Software unter WinXP bzw. Win2000, vor